GUIDE COLONNA / EDIZIONE 17 NOVEMBRE 2026

Brezza di mare e brezza di terra.

Brezza di mare e brezza di terra spiegate con scene 3D fotorealistiche, il reel di Andrea Cimmino e una guida PDF: scopri come leggere il vento sulla costa.



La costa di giorno. Scena 3D fotorealistica illustrativa.

Articolo completo, video collegati e aggiornamenti: scuolanauticacolonna.it/guida-brezza

Di giorno: dal mare verso la terra.

La terra si scalda più rapidamente del mare. Quando il contrasto termico è sufficiente e il vento generale lo consente, vicino alla superficie può instaurarsi una circolazione dal mare verso la costa: la **brezza di mare**.

L'aria sopra la terra più calda tende a salire. Il richiamo di aria relativamente più fresca dal mare contribuisce alla circolazione locale. La sua intensità e la sua estensione dipendono dalla situazione meteorologica e dalla forma della costa.

Guarda il reel di Andrea Cimmino sulla brezza

Dalla curiosità alla preparazione.

Con Scuola Nautica Colonna puoi preparare la patente nautica a Napoli e online, con materiali didattici e supporto durante il percorso. Patente Nautica Subito completa è inclusa per tutti gli iscritti, per la durata del percorso.

Scegli il tuo percorso | WhatsApp 081 556 8632

Via Giovanni Merliani, 166 - Napoli, Vomero



La costa di notte. Scena 3D fotorealistica illustrativa, non una misura del vento.

Di notte: dalla terra verso il mare.

La terra si raffredda più rapidamente del mare. Il contrasto può invertirsi: vicino alla superficie, la **brezza di terra** può soffiare dalla costa verso il largo. Spesso è più debole della brezza diurna, ma non va data per scontata.

Questi sono modelli di circolazione locale: non significano che il vento cambi direzione ogni giorno a un'ora prestabilita.

Che cosa cambia per chi naviga?

- Un mare tranquillo al mattino non descrive automaticamente le condizioni del pomeriggio.
- Valuta l'esposizione di rade e ancoraggi e le condizioni previste per il rientro.
- Confronta il vento locale con quello generale, le raffiche e l'evoluzione del bollettino.
- Leggi insieme vento, altezza, periodo e direzione delle onde.

Il vento generale, la nuvolosità e le condizioni locali possono modificare o impedire la circolazione descritta. Le immagini sono scene illustrative: non consentono di dedurre da sole direzione o intensità effettiva del vento.

Verifica di aver capito.

Nel modello diurno, da quale superficie arriva l'aria vicino alla costa?

Risposta

Dal mare verso la terra. È la brezza marina vicino alla superficie, quando le condizioni permettono lo sviluppo della circolazione locale.

Fonti e approfondimenti.

NOAA · The Sea Breeze. Contenuto didattico verificato il 17 novembre 2026.

Continua: il periodo dell'onda e la lettura del mare >